


Einrichtung eines IMAP Kontos auf einem iPhone.



Tippen Sie auf das Symbol
Einstellungen



Tippen Sie auf „Mail, Kontakte, Kalender“



Tippen Sie auf „Account hinzufügen“

netzclub 23:36 100 %

< Mail ... Account hinzufügen

 Exchange









 Outlook.com

[Andere](#)

Tippen Sie auf „Andere“





Tippen Sie auf „Mail-Account hinzufügen“

netzclub 23:39 99 %

[Abbrechen](#) **Neuer Account** [Weiter](#)

Name Beispiel

E-Mail beispiel@onix.de

Kennwort ●●●●●●●●

Beschreibung Onix Beispiel



Füllen Sie die Felder aus.

Name: Beliebig wählbar

E-Mail: Ihre E-Mail-Adresse

Kennwort: Das Mail-Passwort

Beschreibung: Beliebig wählbar

netzclub 23:41 99 %

Beschreibung Onix Beispiel

Abbrechen **Neuer Account** Weiter

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname imap.onix.de

Benutzername beispiel_onix_de

Kennwort ●●●●●●●●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () € & @ ”

#+= . , ? ! ’ ⌫

ABC 🌐 Leerzeichen Return

Füllen Sie die Felder wie auf der Abbildung zu sehen aus. Benutzen Sie ihren Benutzernamen und Kennwort.

netzclub 23:41 99 %

Abbrechen Neuer Account Weiter

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.onix.de

Benutzername beispiel_onix_de

Kennwort ●●●●●●●●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () € & @ ”


#+= . , ? ! ’

ABC Leerzeichen Return


Füllen Sie die Felder wie auf der Abbildung zu sehen aus. Benutzen Sie ihren Benutzernamen und Kennwort.

Das E-Mail-Konto ist fertig eingerichtet.




SSL / TLS Verschlüsselung nachträglich E-Mail-Konto aktivieren



Tippen Sie auf den Namen Ihres Mail-Kontos.



Tippen Sie auf Account.

●●●●● netzclub  03:04    100 % 

Beschreibung Onix

[Abbrechen](#) **Account** [Fertig](#)

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername


Kennwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS



SMTP >

Erweitert >

Tippen Sie auf Erweitert.



Aktivieren Sie SSL verwenden und tragen Sie als Server-Port 993 ein.

●●●●● netzclub  03:04    100 % 

Beschreibung Onix

[Abbrechen](#) **Account** [Fertig](#)

SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS

Hostname

Benutzername

Kennwort

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS






SMTP >

Erweitert >

Tippen Sie auf SMTP.



Tippen Sie auf den Postausgangsserver.

●●●●● netzclub  03:05    100 % 

[Abbrechen](#) smtp.onix.de [Fertig](#)

Server

SERVER FÜR AUSGEHENDE E-MAILS

Hostname smtp.onix.de

Benutzername beispiel_onix_de

Kennwort ●●●●●●●●

SSL verwenden

Authentifizierung Kennwort >

Server-Port 587

Aktivieren Sie SSL verwenden und Tragen Sie als Server-Port 587 ein.

Die SSL / TLS Verschlüsselung ist aktiviert.